

# Web.config Parametre Açıklamalar

Web.config içerisindeki clientconfig alan içerisindeki alanlar ile web arayüzündeki konfigürasyonlar salayabilirsiniz.

- **winauth** : EbiFlow'a windows authentication ile login olmayı sağlar. Default değeri : false
- **pingtimer**: Formun açılmasıyla birlikte belirtilen zaman aralığında ping atar, böylece form açık durdu sürece, kii üzerinde kilitletilmiş durumda kalır. Default değeri : 60 saniye
- **checkdomain**: Login ekranında bulunan listelerdeki domainlerin gözüküp, gözükmemesini sağlar. Default değeri: true
- **profileUpload**: Bu parametre uan için kullanılmamaktadır. Profil fotoğrafını güncellemek için kullanılır.
- **updateToken** : EbiFlow'a login işlemi ile alınan token'ın geçerlilik süresini uzatır, böylece kullanıcı bu zaman içinde EbiFlow kullanmazsa bile logoff olmaz. Default değeri : 5 dakika
- **loginMenuDef** : Kullanıcı adı ve şifre ile login olabilmeyi sağlar. Default değeri: true
- **loginMenuMobile** : Mobil imza ile login olabilmeyi sağlar. Default değeri: false
- **loginMenuSign**: E-imza ile login olabilmeyi sağlar. Default değeri: false
- **loginMenuMessage** : Sms ile login olabilmeyi sağlar. Default değeri: false
- **lgnwurl**: Dardan gelen linkler (mailden vb. ) ile login olabilmeyi sağlar. Login olacak kullanıcı link üzerinde auth=? Querystring'inde bulunan değere göre belirlenir. Default değeri: false ,Bu parametre false ise, auth=? Querystring'indeki değer göz ardı edilir, ve kullanıcı otomatik olarak Windows authentication ile login olur.
- **domainNames**: Login ekranında bulunan domain listesindeki domain isimlerini gösterir. Bu listenin gözükmesi için checkdomain parametresinin true olması gereklidir. Örnek yazma ekli: domainNames="DEMOSIRKET,DEMOSIRKET2"
- **parametertabOn**: EbiFlow'da bulunan parametre tabını gözüküp gözükmemesini sağlar. Default değeri: false
- **newworklisttabOn**: EbiFlow'da bulunan iş listesi tabını gözüküp gözükmemesini sağlar. Bu listesi u an için medical park için yapılmıştır ve Default değeri: false
- **witemscout** : Bekleyen iş listesindeki maksimum kayıt sayısı belirler. Default değeri : 500
- **transfertype** : EbiFlow'da bir işi transfer etmek için kullanıcı seçilmek istendiğinde , listede içinde gelen kişinin, diğer bilgilerinin de gösterilmesini sağlar.
- **buildversion**: Build öncesi yapılan geliştirmelerin, sonrasında herhangi bir cacheleme sorunuyla karşılaşmaması için , build numarasının bu parametreye yazılması gereklidir.
- **smartBanner** : Mobil için kullanılan parametredir. Mobil cihazlarda kullanıcı , mobil uygulamayı kullanabileceğini bildirmek amacıyla banner'ın gösterilmesi sağlar. Default değeri: off
- **logintype** : SSO girişi tipinin aktif olmasını sağlayan parametredir. Default değeri yoktur.
- **managerTab** : Ekibinin ilerinin görüntülendiği tabın gözüküp gözükmemesini sağlar. Default değeri:None. Kullanılabilen değerler = "level1" veya "level2"

## Örnek Kullanım

```
<ebiflow>
  <clientconfig winauth="false" pingtimer="60" checkdomain="false"
  profileUpload="true" updateToken="300000" loginMenuDef="false"
  loginMenuMobile="false" loginMenuSign="false" loginMenuMessage="false"
  lgnwurl="true" domainNames="DEMOSIRKET,DEMOSIRKET2" parametertabOn="false"
  newworklisttabOn="false" witemscout="250" transfertype="0" buildversion
  ="18216" smartBanner="on" logintype="sso" managerTab="level1"/>
  ....
</ebiflow>
```

## authCode

```
<logon enableImpersonation="false">
  <userPassword logonProvider="Organization2" authCode="422" />
  <otp />
  <twoFactor />
  <mobileSignature />
</logon>
```

**authCode** = Sistemin menülerdeki yetki düzeyinin ayarlanmasını sağlar. 422 numarası tüm yetki düzeyini sisteme verir.

Web config parametreleri